



Hygiena kuchyně

Dezinfekce

ecosol DES 4MIX

Kuchyňský čistič s dezinfekčním účinkem



Název výrobku

ecosol DES 4MIX

Oblast výrobků

Hygiena kuchyně

Popis výrobku

Vysoce koncentrovaný kuchyňský čistič s dezinfekčním účinkem. Čištění a dezinfekce během jednoho pracovního kroku. Ověřeno a posouzeno podle nejnovějších směrnic EN. Neobsahuje kvartérní amoniové sloučeniny, a je proto ideální pro každodenní použití ve všech oblastech zpracování potravin a jejich příslušenství.

Jednotka balení

2 x 1,3 l

č. výr. 4210102244

Hodnota pH

alkalická

Použití | Oblast použití

Odstraňování hrubých nečistot. Naneste výrobek na povrchy a kompletně navlhčete. U povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, po 5 minutách působení odstraňte zbytky výrobku čistou vodou.

Dávkování

Aplikační roztok lze vyrobit pouze dávkovačem Hagleitner integral 4PURE/MIX. Optimální dávkování navolit podle piktogramu na dávkovači.

Dávkování v oblastech potravinářství, průmyslu a veřejných zařízení; ověřeno a posouzeno za vysokého zatížení u následujících poměrů koncentrace a doby působení: EN 1276 (baktericidní): 1,0 % – 5 min, EN 1650 (levurocidní): 0,5 % – 5 min, EN 13697 (baktericidní, levurocidní): 1,0 % – 5 min, 1 % – 5 min, EN 1650 (levurocidní) 0,5 % – 15 min. Potravinářský sektor dle DVG: 1 % – 5 min. / 0,75 % – 30 min. (baktericidní), 4 % – 5 min. (levurocidní).

Bezpečnostní opatření

Je nutno dodržovat běžná ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Před použitím si vždy přečtěte popis výrobku. Uchovávat mimo dosah dětí.

Skladování

Pro zachování kvality uchovávejte uzavřené, v suchu a při pokojové teplotě.

Prodejní jednotka

kartón

Kartonáž

2 kusů

Europaleta

290 kusů / 145 kartonů

