



## Higijena kuhinje

### Dezinfekcija

#### **ecosol DES 4MIX**

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kuhinjskih elemenata



#### Naziv proizvoda

ecosol DES 4MIX

#### Područje proizvoda

Higijena kuhinje

#### Opis proizvoda

Visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kuhinjskih elemenata. Čisti i dezinficira u samo jednom radnom koraku. Ispitano i verificirano prema najnovijim EN direktivama. Bez QAV, stoga idealno za svakodnevnu primjenu u svim područjima za preradu hrane uključujući i prateći pribor.

#### Jedinica pakiranja

2 x 1,3 l

Br. art. 4210102244

#### pH-vrijednost

alkalično

#### Uporaba i područje primjene

Uklonite grubu odvojivu prljavštinu. Nanesite proizvod na površine tako da budu potpuno namočene. S površina koje dolaze u izravan kontakt sa živežnim namirnicama isperite ostatke proizvoda čistom vodom nakon 5 minuta djelovanja.

#### Doziranje

Otopina se može proizvesti isključivo Hagleitner dozatorom integral 4PURE/MIX. Optimalno doziranje vrši se preko pictograma na dozatoru.


Doziranje u područjima za preradu hrane, industriji i javnim ustanovama; ispitano i verificirano pod velikim opterećenjem u sljedećim odnosima koncentracije i vremena: EN 1276 (baktericidno): 1,0 % - 5 min, EN 1650 (levurocidno): 0,5% - 5 min, EN 13697 (baktericidno, levurocidno): 1,0% - 5 min, 1% - 5 min, EN 1650 (levurocidno) 0,5% - 15 min. Sektor prehrane prema DVG: 1% - 5 min / 0,75% - 30 min (baktericidnost), 4% - 5 min (levurocidnost).

#### Sigurnosna uputa

Pri rukovanju kemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mjera zaštite. Prije upotrebe obvezno pročitati upute na proizvodu. Čuvati izvan dohvata djece.

#### Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvalitete čuvati zatvoreno na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.



#### Prodajna jedinica

Karton

#### Vanjska kartonska kutija Euro-paleta

2 komada

290 komada / 145 kartona