

Hygiena pre kuchyne

Dezinfekcia

ecosol DES 4MIX

Dezinfikujúci kuchynský čistič



Názov produktu

ecosol DES 4MIX

Oblasť produktu

Hygiena pre kuchyne

Popis produktu

Vysoko koncentrovaný, dezinfikujúci kuchynský čistič. Čistí a dezinfikuje iba v jednom kroku. Otestovaný a posúdený podľa najnovších smerníc EN. Neobsahuje KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), preto je ideálny pre každodenné použitie vo všetkých oblastiach prípravy potravín a ich príslušenstva.

Jednotka balenia

2 × 1,3 l

Art.-č. 4210102244

Hodnota pH

alkalické

Použitie | Oblasť použitia

Odstránenie voľných hrubých nečistôt. Produkt aplikujte na povrchy a úplne ich zmáčajte. V prípade povrchov, ktoré sú v priamom kontakte s potravinami, zvyšky produktu po dobe pôsobenia 5 minút umyte s čistou vodou.

Dávkovanie

Aplikačný roztok je možné pripraviť výlučne pomocou dávkovača Hagleitner integral 4PURE/MIX. Optimálne dávkovanie navoliť podľa piktogramu na dávkovači. Dávkovanie v potravinárskom priemysle, priemysle a verejnej správe, otestované a posúdené pri vysokom zaťažení v nasledujúcich pomeroch koncentrácie a času: EN 1276 (baktericídne): 1,0 % – 5 min, EN 1650 (levurocídne): 0,5 % – 5 min, EN 13697 (baktericídne, levurocídne): 1,0 % – 5 min, 1 % – 5 min, EN 1650 (levurocídne) 0,5 % – 15 min. Potravinárske odvetvie podľa DVG: 1 % – 5 min/0,75 % – 30 min (baktericídne), 4 % – 5 min (levurocídne).

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. Pred používaním si prečítajte informácie na etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote.

Predajná jednotka

Kartón

Kartón navyše

2 kusov

Europaleta

290 kusov / 145 kartónov

