



Kuhinjska higijena

Dezinfekcija

ecosol DES 4MIX

Dezinfekcionalo sredstvo za čišćenje kuhinjskih elemenata



Naziv proizvoda

ecosol DES 4MIX

Područje proizvoda

Kuhinjska higijena

Opis proizvoda

Visokokoncentrovano dezinfekcionalo sredstvo za čišćenje kuhinjskih elemenata. Čisti i dezinfikuje u samo jednom radnom koraku. Ispitano i verifikovano prema nalogovima EN direktivama. Bez QAV, stoga idealno za svakodnevnu primenu u svim područjima za preradu hrane uključujući i prateći pribor.

Jedinica pakovanja

2 x 1,3 l

Br. art. 4210102244

pH vrednost

alkalna

Upotreba | Područje primene

Uklonite grubu odvojivu prljavštinu. Nanesite proizvod na površine tako da budu potpuno natopljene. Sa površina koje dolaze u direktni kontakt sa hrana isperite ostatke proizvoda čistom vodom nakon 5 minuta delovanja.

Doziranje

Rastvor može da se napravi isključivo Hagleitner dozatorom integral 4PURE/MIX. Optimalno doziranje izabrati prema piktogramu.

Doziranje u područjima za preradu hrane, industriji i javnim institucijama; ispitano i verifikovano pod velikim opterećenjem u sledećim odnosima koncentracije i vremena: EN 1276 (baktericidno): 1,0% - 5 min, EN 1650 (levurocidno): 0,5% - 5 min, EN 13697 (baktericidno, levurocidno): 1,0% - 5 min, 1% - 5 min, EN 1650 (levurocidno) 0,5% - 15 min. Prehrambeni sektor prema DVG: 1% - 5 min / 0,75% - 30 min (baktericidnost) 4% - 5 min (levurocidnost).

Bezbednosna napomena

Pri rukovanju hemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mera zaštite. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo na proizvodu. Čuvati van domaćaja dece.

Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvaliteta čuvati zatvoreno na suvom mestu i sobnoj temperaturi.

Prodajna jedinica

Karton

Spoljni karton

2 komada

Evro-paleta

290 komada / 145 kartona

